



MATERIALEFORBRUG

Yderstof A: Nordic Star mint (304429) 40x114 cm

Yderstof B: Jeansstof (128248) 32x114 cm

Forstof/lomme/stropper: ensfarvet gult stof (027606) 40x114/32x14/20x20 cm
Vildona mellemlæg 0,2 mm (025881) 38x112/12x10 cm

Taskehåndtag af bambus (491699)

Knappemix blå (569148)
Sytråd

Indkøbstaske med bambushåndtag

Inden du starter:

- Vask stofferne. De kan krympe på forskellige måder.
- Der er lagt 1 cm sømmerum til alle dele. Der skal ikke være sømmerum på mellemlægget.
- Rød markering på tegningerne viser, hvor du skal sy næste gang.

Tip! Vildona mellemlæg er 90 cm bredt. For at spare på materialet, og for at opnå længden på 112 cm, så kan du klippe to stykker på hver 56x38 cm og så sy kortsiderne sammen med zigzag-sting.

Sådan gør du:

Klip 32x14 cm gult stof af til lommen. Fold stoffet sammen midt på og sy som vist på tegningen. Lad en lille åbning være. Klip hjørnerne af og vend retsiden ud. Fold åbningen ind og stryg lommen. Sy et knappehul ved den foldede kant. Se tegning 1.

Klip fire stykker gult stof på hver 5x20 cm til stropperne. Fold stykkerne på midten og sy langs langsiderne. Stryg mellemlæg fast mellem sømmene på den ene side. Klip hjørnerne af ved den foldede kant. Vend retsiden ud. Sy knappehuller. Se tegning 2.

Zig-zag over kanterne på alle de større stofstykker.

Stryg mellemlæg (38x112 cm) en cm fra kanterne på yderstof A (40x114 cm).

Buk den øverste kant 3 cm ind på yderstof B (32x114 cm) og sy en søm ca. 1,5 cm nede.

Fold yderstof B sammen på midten og sy lommen fast som vist på tegning 3.

Læg yderstof A og B nederkant mod nederkant og med retsiderne udad. Sæt sammen med nåle og sy som vist på tegningen. De vertikale sømme gør at yderstof B bliver til lommer udenpå yderstof A. Følg målene og brug de samme til modsatte side. Se tegning 4.

Sæt stropperne fast med knappenåle i yderstoffets øverste kant, 2 cm fra det der bliver taskens midte. Læg forstoffet ret mod ret med det sammensyede yderstof. Sæt sammen med knappenåle og sy langs den øverste kant. Sy en ekstra gang over stropperne. Se tegning 5.

Fold stofferne ud og stryg sømmerummene fra hinanden. Fold over mod den modsatte side kortsiderne. Sæt sammen med knappenåle og sy langs kortsiderne. Sy også yderstoffernes bund sammen. Se tegning 6.

Fold yderstoffernes hjørner på tværs og sy over dem så du får en ca. 16 cm lang søm. Klip af 1 cm fra sømmen. Se tegning 7.

Tryk hjørnerne ud og stop foret i. Sy langs den øverste kant ca. 0,5 cm nede. Se tegning 8.

Sy knapper fast til stropperne og på lommen med stærk tråd. Gør tråden fast indenfor foret.

Træk foret ud igen og vend vrangsiden ud på tasken. Sy bunden af foret sammen på samme måde som på yderdelen. Lad et stykke stå til at vende igennem. Sy åbningen sammen i hånden.

Sæt bambushåndtagene fast i stropperne.

Dekorér gerne tasken med knapper eller stofblomster.

