



### Materialforbruk

**Ytterstoff A:** Nordic Star mint (304429) 40x114 cm

**Ytterstoff B:** Jeansstoff (128248) 32x114 cm

**Fôrstoff/lomme/hemper:** Ens-farget gult stoff (027606) 40x114/32x14/20x20 cm  
Vildona mellomlegg 0,2 mm (025881) 38x112/12x10 cm

Veskehåndtak bambus (491699)

Knappemiks blå (569148)  
Sytråd

# Shoppingveske med bambushåndtak

## Før du begynner

- Vask alle stoffer før du klipper, de kan krympe noe ulikt.
- 1 cm sømmonn er lagt til alle stoffmål (mellomlegget behøver ikke sømmonn).
- Rød markering på tegningen viser hvor du skal sy etterhvert.

Tips! Vildona mellomlegg selges i bredde 90 cm. For å spare materiale og få ut lengden 112 cm, kan du klippe to biter à 56x38 cm og sy dem sammen med sikksakksøm kortsida mot kortsida.

## Slik gjør du:

Klipp 32x14 cm av det gule stoffet, til lommen. Brett stoffbiten dobbel og sy som vist på bildet (la det være en liten åpning). Klipp av hjørnene, snu til retten, dytt inn åpningen og stryk lommen slett. Sy et knapphull ved den brette kanten. Bilde 1.

Klipp fire remser gult stoff, à 5x20 cm, til hemmene. Brett remsene på midten og sy langs langsiden. Stryk fast mellomlegg mellom sømmene, på den ene siden. Klipp av hjørnene ved den brette kanten.

Snu hemmene til retten. Sy knapphull. Bilde 2.

Sikksakk kantene på alle store stoffstykker.

Stryk fast mellomlegg (38x112 cm) 1 cm fra kantene på ytterstoff A (40x114 cm).

Brett inn den øverste kanten på ytterstoff B (32x114 cm) 3 cm. Sy en søm langs den brette kanten, ca. 1,5 cm ned.

Brett ytterstoff B på midten og sy fast lommen, som vist på bilde 3.

Legg ytterstoff A og B, kant nederst mot kant nederst og med rettsidene ut. Nåål sammen nøye og sy deretter som vist på bildet. De vertikale sømmene gjør at ytterstoff B blir til lommer utenpå ytterstoff A. Følg målene og bruk de samme på motsatt side. Bilde 4.

Nåål fast hemmene i ytterstoffene øverste kant, 2 cm fra det som blir midten på vesken. Legg fôrstoffet rette mot rette med det sammensydde ytterstoffet. Nåål og sy langs den øverste kanten.

Sy over hemmene en ekstra gang. Bilde 5.

Brett ut stoffene og stryk ut sømmen. Brett over mot motsatt side, kortsida mot kortsida. Nåål fast og sy langs kortsidene. Sy også igjen ytterstoffenes bunn. Bilde 6.

Brett ytterstoffenes hjørner på tvers og sy over dem slik at du får en ca. 16 cm lang søm. Klipp av 1 cm fra sømmen. Bilde 7.

Dytt ut hjørnene og stapp inn fôret. Sy langs den øverste kanten, ca. 0,5 cm ned. Bilde 8.

Sy fast knapper til hemmene og til lommen. Bruk en sterk tråd og fest den innenfor fôret.

Dra ut fôret igjen, vring hele vesken og sy igjen fôret i bunnen på samme måte som på ytterdelen. La det være et tilstrekkelig stort hull for å kunne snu vesken til retten igjen. Sy deretter igjen hullet for hånd.

Knepp fast bambushåndtakene i hemmene. Dekorér gjerne vesken med knapper eller stoffblomster.

