



INSTRUKTION



Q 88983

Rygsæk eller stoftaske?

Sådan gør du:

1 cm sømrum er medregnet alle mål, hvis ikke andet er anført.

De rødmarkerede linjer viser, hvor du skal sy.

Indfarv stoffet iflg. anvisningerne på tekstilfarvens emballage.

Klip et stofstykke på 46x116 cm og et på 46x27 cm. Siksak alle kanter.

Lomme (det lille stykke):

Overkanten – Fold langs idens ene kant 1 cm ind mod vrangen og pres. Fold yderligere en gang mod vrangen, nu 2 cm, pres og sy langs hele kanten, se fig. 1.

Underkanten – Fold langs idens anden kant 1 cm ind mod vrangen og pres. Se fig. 1.

Sæt lommen fast med nåle på stoffet, vrang mod vrang, og sy stofstykkerne sammen ved at følge de røde markeringer. Se fig. 2.

Klip 2 stofstrimler på 4,5x12 cm. Siksak kanterne. Gør det samme ved begge strimler: Fold langsiderne ind og pres, så du får 2 strimler, der er 2,5 cm brede. Fold den ene ende 1 cm ind, og den anden 5 cm ind, så de mødes på bagsiden, pres. Læg en nøglering i hanken – dér, hvor du har foldet 5 cm ind.

Sy hankene fast på taskestoffet iflg. markeringerne, se fig. 3. (Den hvide linje markerer midten af stoffet). Sømmene sys ca. 3 mm fra strimlernes kanter.

Fold tasken dobbelt, ret mod ret, og sy sammen langs langsiderne, se fig. 4. Pres sømmene.

Fold hjørnerne ud, og sy en 12 cm lang søm tværs over hvert hjørne, så der dannes en bund i tasken. Klip dem af

ca. 1 cm fra sømmen, og siksak langs de klippede kanter, se fig. 5.

Fold overkanten på tasken ca. 1 cm ind og pres. Fold yderligere 7 cm ind og pres. Montér en magnetlås på indersiden og i midten af tasken (en del på hver side), men kun gennem den nedfoldede kant. Sy en søm langs hele tasken, se fig. 6.

Klip læderremmene iflg. målene på tegningen, se fig. 7.

Lav hul i læderet med det værktøj, der følger med hulnitterne, iflg. målene på fig. 8 (målene angiver afstanden til den nærmeste ende).

Lav hul i tasken iflg. målene på fig. 9.

Fold de korte læderremme over taskens overkant med en nøglering dér, hvor læderet bliver foldet. Sæt hver rem fast med 2 hulnitter, gennem rem-taske-rem.

Træk de lange læderremme gennem hver sin nøglering ved taskens bund. Fold ind og sæt fast med 2 hulnitter på hver. Træk derefter den venstre rems anden ende gennem de venstre nøgleringe ved toppen af tasken og den højre rem gennem de højre (en på bagsiden og en på forsiden). Sæt læderremmenes ender sammen med 2 hulnitter.

Du skal bruge:

Stof Heavy Panama 145x46 cm (324000)
Dylon maskinfarve Pewter Grey (640024)
Læderremme 100 cm, 2 stk. (305250)
Nøgleringe Ø 30 mm, 6 stk. (900688)
Hulnitter Ø 9 mm, 14 stk. (982490)
Magnetlås (900714)

Værktøj:

En hammer

