



JÄRBO

91889





91889

# TIMMER – RIKOTTUNA JOUSTINNEULEENA NEULOTTU KAULURI

Tämä rouhea kauluri sopii täydellisesti kylmiin talvipäiviin. Kauluri neulotaan ylhäältä alas pintaneuletta vaihdellen. Yhdistä kauluri saman sarjan lapasiin ja neulo vanhemmille ja lapsille samanlaiset setit!

**LANKA** Raggi (70 % superwash-villaa, 30 % polyamia.  
N. 100 g = 150 m)

## LANKAVAIHTOEHDOT

Svensk Ull (100 % ruotsalaista villaa. N. 100 g = 180 m)

Ístex Léttlopi (100 % islantilaista villaa. N. 50 g = 100 m)

**NEULETIHEYS** N. 18 s x 26 krs sileää neuletta puikoilla 4 mm = 10 x 10 cm

**KOOT** lapsi (aikuinen)

**KAULURIN LEVEYS** N. 23 (27) cm

**KAULURIN PITUUS** N. 28 (34) cm

**LANGANMENEKKI** N. 100 (150) g (väri 15182, tweedy forest)

**PYÖRÖPUIKOT** 4 mm, 60 cm

**TARVIKKEET** Villaneula

**VAIKEUSASTE** \*\*

**SUUNNITTELU** Agnes Brandels

## SELITYKSET

**SSK:** Nosta 2 silmukkaa yksitellen vasemmalta puikolta oikealle puikolle. Siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne yhteen silmukoiden takareunasta.

**Oikealle kallistuva lisäys (Lis 1 so):** Poimi vasemmallä puikolla lanka takakautta kahden silmukan välistä ja neulo se oikein.

**Vasemmalle kallistuva lisäys (Lis 1 sv):** Poimi vasemmallä puikolla lanka etukautta kahden silmukan välistä ja neulo se kiertäen oikein.

**M1 ja M2:** Silmukkamerkit

## KAULURI

Luo 80 (100) s:aa. Aseta s-merkki (M1) krs:n alkuun.

Neulo 5 krs suljettua joustinta (1 o, 1 n). Neulo sitten 5 kerrosta ainoikeaa neuletta (\*1 krs oikein, 1 krs nurin\*, toista \*-\*).

Neulo sitten rikottua joustinneuletta seuraavasti:

**1. krs:** 1 n, \*3 o, 2 n\*. Toista \*-\* krs:n loppuun.

Viimeinen s on 1 n.

**2. krs:** neulo oikein.

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes kaulurin korkeus on 13 (16) cm. Neulo viimeisenä 2. krs. Neulo nyt 1 krs ja aseta työhön toinen s-merkki (M2) 40 (50) s:n jälkeen.

## Lisäyskerros:

Lisää nyt jokaisella krs:lla s-merkkien kummallakin puolella. Ensimmäinen lisäyskrs neulotaan oikealla krs:lla. Jatka sitten rikottua joustinneuletta.

Lisää seuraavasti: Neulo 3 s:aa, Lis 1 sv, neulo 3 s:n päähän M2:sta, Lis 1 so, neulo 3 s:n päähän M2:sta, Lis 1 sv, neulo 3 s:n päähän M1:stä, Lis 1 so, neulo krs:n loppuun. Toista lisäykset jokaisella krs:lla ja yhteensä 10 kertaa.

## ETU- JA TAKAKAPPALE

Nyt työ jaetaan etu- ja takakappaleisiin seuraavasti: 2 o yhteen, neulo 2 s:n päähän M2:sta, SSK. Nämä s:t muodostavat nyt etukpl:een ja ne neulotaan edestakaisin puikoilla. Siirrä loput s:t odottamaan langalle.

Nosta 1. s lanka työn edessä sekä oikealla että nurjalla puolella. Näin kauluksen reunoista tulee siistit. Neulo joustinneuletta, kunnes etukpl:n korkeus on 27 (33) cm. Neulo lopuksi oikean puolen krs. Neulo nyt 5 cm ainoikeaa neuletta edestakaisin puikoilla. Päätä s:t.

Siirrä takakpl:n s:t takaisin puikoille ja neulo samoin kuin etukpl.



## VINKKEJÄ & NEUVOJA

**Kysymysmerkkien välttämiseksi:** Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

**Neuletiheys:** Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempaan tai paksumpään puikkoihin tai koukkuun.

**Merkkaa** koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

**Kaavio:** Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

**Väljyys** vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyylistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

**Kirjoneule:** Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.

**Pingotus ja pesu:** Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

## LYHENTEET

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä/nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

## NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

## VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylväs, pp = puolipylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylväs, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

## VAIKEUSASTE

- \* = Sopii aloittelevalle neulojalle tai virkkaajalle
- \*\* = Sopii jo jonkin aikaa neuloneelle tai virkanneelle
- \*\*\* = Sopii tottuneelle neulojalle tai virkkaajalle