



10113



Virkattu raidallinen ostoskassi

Lanka:

Panduro Yarn Soft Velvet

Langanmenekki:

3 kerää sinistä (300 g), 1 kerä vaaleanpunaista (100 g), 1 kerä beigeä (100 g), 1 kerä ruskeaa (100 g).

Virkkuukoukku:

10 mm.

Tarvitset myös neulan lankojen päättelyä varten ja silmukkamerkit.

Koko kassi virkataan kaksinkertaisella langalla.

Virkkuulyhenteiden selitykset:

s = silmukka

kjs = ketjusilmukka

ks = kiinteä silmukka

ps = piilosilmukka

- = toista *-*

Virkkausmalli:

1. Aloita sinisellä langalla ja virkkaa 25 kjs. Tämä on kassin pohja. Jatka virkkaamista näiden silmukoiden muodostamaan ympyrään.
2. Käännä työ ja ryhdy virkkaamaan takaisin alkuun päin. Aloita virkkaamalla koukusta katsottuna toiseen silmukkaan, *2 ks, sitten 1 ks seuraaviin 21 silmukkaan, 2 ks kerroksen viimeiseen silmukkaan*, tee 1 ketjusilmukka, käännä työ jälleen ja toista *-* x 1 vastakkaiseen suuntaan. (Virkkaat siis työn toista puolta takaisinpäin.) Olet nyt virkannut ensimmäisen kerroksen. Laita silmukkamerkki kerroksen loppuun.
3. Jatka virkkaamalla työn ympäri 1 ks jokaiseen silmukkaan, kunnes työn pituus on 20 cm.
4. Vaihda lanka ja jatka virkkaamalla työn ympäri 1 ks jokaiseen s:aan seuraavasti:
3 krs vaaleanpunaisella langalla
3 krs sinisellä langalla
3 krs ruskealla langalla
2 krs beigeä langalla
2 krs vaaleanpunaisella langalla
3 krs beigeä langalla
4 krs ruskealla langalla

5. Jatka virkkaamista ruskealla langalla. Virkkaa 1 ks ensimmäisiin 8 silmukkaan (laita tähän kohtaan merkki) ja tee sitten 34 kjs kassin ensimmäistä kahvaa varten. *Laske 11 silmukkaa ketjusilmukoiden aloituskohdasta ja jatka virkkausta tästä kohdasta (laita tähän merkki)*, 1 ks seuraaviin 16 silmukkaan (laita tähän merkki), 34 kjs, toista *-* ja tee kerroksen loppuun 8 ks. Työssä on nyt neljä merkkiä, jotka osoittavat kahvojen paikan.
6. Virkkaa yksi kerros niin, että jokaiseen silmukkaan tulee yksi ks.
7. Virkkaa yksi kerros niin, että jokaiseen silmukkaan tulee yksi ks, MUTTA hyppää jokaisen merkin kohdalla yhden silmukan yli, jolloin silmukkamäärä vähenee neljällä silmukalla.
8. Virkkaa yksi kerros niin, että jokaiseen silmukkaan tulee yksi ks, mutta hyppää yhden silmukan yli ENNEN kutakin merkkiä ja merkin JÄLKEEN, jolloin silmukkamäärä vähenee 8 silmukalla.
9. Toista kerrokset 7 ja 8. Kahvoissa on nyt 5 virkattua kerrosta.
10. Päätä virkkaamalla yksi krs vaaleanpunaisia ks jokaiseen s:aan.
11. Virkkaa viimeisen ruskean kerroksen jokaiseen silmukkaan yksi krs piilosilmukoita. Virkkaa kahvan sisäpuolelta.
12. Katkaise ja päättele kaikki langat.
13. Käännä kassi oikein päin.