



10131



# Neulo lämmin neulepusero

**Lanka:**

Panduro Wool Mix

**Langanmenekki:**

5 vyyhtiä (100 g) harmaa/beige (tai haluamasi väriyhdistelmä)

**Puikkosuositus:**

Pyöröpuikot 6 ja 7 mm (80 cm)  
Pyöröpuikot 7 mm (40 cm)  
Sukkapuikot 6 ja 7 mm

Tarvitset myös sakset, silmukkamerkkejä ja neulan lankojen päättelyyn.

**Koko:**

M (L)

**Neuletiheys:**

13 s x 19 krs yhdellä langalla = 10 x 10 cm

Neulelyhenteiden selitykset:

s = silmukka

o = oikea silmukka

n = nurja silmukka

vr = kierretty silmukka

v = kerros, kaikki silmukat kerran

yht. = kaksi silmukkaa neulotaan yhteen

**Etu- ja takakappale**

Luo 140 (152) s 6 mm pyöröpuikoille (80 cm).

Neulo 2 o, 2 n ympäri, kunnes resorin pituus on 6 cm.

Vaihda pyöröpuikkoihin 7 (80 cm), ja jatka vain oikeiden silmukoiden neulomista suljettuna neuleena, kunnes työn pituus on 33 (35) cm.

Nyt työ jaetaan, ja etu- ja takakappale neulotaan erikseen tasona. Toisin sanoen neulo joka toinen kerros oikein ja joka toinen nurin niin, että rakenne pysyy sileänä neuleena. Neulo 70 (76) silmukkaa oikein, tämä on neulepuseron etukappale. Siirrä loput 70 (76) silmukkaa apulangalle ja anna niiden odottaa, kun neulot etukappaleen.

**Etukappale**

Käännä työ ja neulo etukappaleen 70 (76) silmukkaa oikein takaisin alkuun. Jatka neulomista joka toinen kerros oikein ja joka toinen nurin, kunnes etukappaleen pituus työn jakokohdasta on 20 cm. Viimeinen kerros tulee neuloa nurjilla silmukoilla.

Seuraavaksi tehdään aukko päntietä varten. Neulo 26 (29) silmukkaa oikein, päätä 18 silmukkaa, neulo loput 26 (29) silmukkaa, käännä työ, neulo takaisin 26 (29) silmukkaa nurin, käännä työ. Päätä 3 silmukkaa, neulo kerros loppuun, käännä työ ja neulo nurin takaisin. Päätä 3 silmukkaa, neulo kerros loppuun, käännä työ ja neulo nurin takaisin. Päätä nyt loput 20 (23) silmukkaa.

Nyt neulotaan pänttien toinen puoli. Aloita olkapäästä ja neulo 26 (29) s päntietä kohti, käännä työ. Päätä 3 s, neulo kerros loppuun, käännä työ ja neulo oikein takaisin. Päätä 3 s, neulo kerros loppuun, käännä työ ja neulo oikein takaisin. Päätä nyt loput 20 (23) silmukkaa.

### Takakappale

Ota apulangalla olevat 70 (76) s pyöröpuikoille. Neulo joka toinen kerros oikein ja joka toinen nurin, kunnes takakappaleen pituus työn jakokohdasta on 24 cm. Viimeinen kerros tulee neuloa nurjilla silmu-koilla. Seuraavaksi tehdään aukko pääntietä varten. Neulo 23 (26) silmukkaa oikein, päättä 24 s, neulo loput 23 (26) s, käännä työ, neulo takaisin 23 (26) silmukkaa nurin, käännä työ. Päättä 3 silmukkaa, neulo kerros loppuun, käännä työ ja neulo nurin takaisin. Neulo silmukat edestakaisin vielä kerran. Päättä nyt loput 20 (23) silmukkaa.

Nyt neulotaan pääntien toinen puoli. Aloita olkapäästä ja neulo 23 (26) s pääntietä kohti, käännä työ. Päättä 3 s, neulo kerros loppuun, käännä työ ja neulo oikein takaisin. Neulo silmukat edestakaisin vielä kerran. Päättä nyt loput 20 (23) silmukkaa.



### Hihat

Luo 28 (32) s 6 mm:n sukka-putkille. Neulo 2 o, 2 n ympäri, kunnes resorin pituus on 6 cm. Vaihda 7 cm:n sukka-putkoihin, laita silmukkamerkki kerroksen alkuun ja jatka neulomalla vain oikein. Lisää tästä eteenpäin 1 silmukka joka toisella kerroksella. Lisää ennen silmukkamerkkiä ja sen jälkeen joka toinen kerta. Kun olet neulonut yhden kappaleen, ja silmukoita on noin 35, voit vaihtaa pyöröpuikkoihin nro 7 (40 cm). Jatka neulomista ja lisäämistä, kunnes sinulla on 70 silmukkaa, ja neulo nyt 2 krs lisäysten välissä, kunnes sinulla on 74 s. Mittaa hiha, sen tulee nyt olla vähintään 60 cm pitkä. Päättä s:t. Neulo toinen hiha samalla tavalla.



### Kokoaminen

Ompele yhteen 20 (23) silmukkaa olkapäistä molemmilta puolilta. Ompele hihat paikoilleen.

### Pääntie

Poimi pääntien reunasta tasaisesti 72 kierrettyä silmukkaa pyöröpuikoille nro 7 (40 cm). Silmukat kierretään poimittaessa, jotta vältetään ei-toivotuilta rei'iltä. Neulo 2 o, 2 n, kunnes pääntien pituus on 22 cm. Päättä s:t löyhästi. Päättele kaikki langat.

