



DIY
by Panduro



101/45



Kestävät lapaset

Lanka: Panduro Fine Sock
Langanmenekki: 1 kerä (100 g) pastelli
Sukkapuikot: 2,5 mm
Tarvitset myös sakset, silmukkamerkkejä ja neu-Valmiit S-kokoiset lapaset painavat n. 34 g lan lankojen päättelyyn.

käteen (keskikokoiseen miehen käteen) ja isompaan käteen.

Neuletiheys:
28 s x 38 krs = 10 x 10 cm
Tarkista neuletiheys huolellisesti, sillä se voi esimerkiksi erota kokonaisen kokonumeron sen mukaan, neulotko puu- vai alumiinipuikoilla.

Koot: S (M) L = sopii keskikokoiseen naisen

Neulelyhenteiden selitykset:

s = silmukka

o = oikea silmukka

n = nurja silmukka

- = toista

v = kerros, kaikki silmukat kerran

yht. = kaksi silmukkaa neulotaan yhteen

krt = kertaa

lisäys = lisäys

Luo 60 (64) 68 s 2,5 mm:n sukkapuikoille.

1.–30. krs: Neulo *2 o, 2 n*, toista *-* krs loppuun.

31.–37. krs: neulo oikein.

Aloita peukalo:

38. krs: 2 s oikein, lisää 1 s, 1 s oikein, lisää 1 s, oikein 57 (61) 65 s.

39. krs ja muut kerrokset, joissa on pariton numero: neulo oikein.

40. krs: 2 s oikein, lisää 1 s, 3 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun.

42. krs: 2 s oikein, lisää 1 s, 5 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun.

44. krs: 2 s oikein, lisää 1 s, 7 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun.

46. krs: 2 s oikein, lisää 1 s, 9 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun.

48. krs: 2 s oikein, lisää 1 s, 11 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun.

50. krs: 2 s oikein, lisää 1 s, 13 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun.

52. krs: 2 s oikein, lisää 1 s, 15 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun.

54. krs: 2 s oikein, lisää 1 s, 17 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun.

56. krs: (koskee VAIN kokoja M ja L): 2 s oikein, lisää 1 s, 19 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun.

58. krs: (koskee VAIN kokoa L): 2 s oikein, lisää 1 s, 21 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun.

Siirrä nyt peukalon kaikki silmukat apulangalle odottamaan, peukalo neulotaan valmiiksi myöhemmin = 19 (21) 23 s.

Jatka muiden silmukoiden kanssa: 59 (63) 67 s.

Seuraava krs: 2 s oikein, lisää 1 s, neulo oikein kerros loppuun = 60 (64) 68 s.

Neulo 11 kerrosta oikein.

Kavennus:

1. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 24 (26) 28 oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 24 (26) 28 oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 56 (60) 64 s.

2.–5. krs: neulo oikein.

6. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 22 (24) 26 oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 22 (24) 26 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 52 (56) 60 s.

7.–10. krs: neulo oikein.

11. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 20 (22) 24 oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 20 (22) 24 oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 48 (52) 56 s.

12.–18. krs: neulo oikein.

19. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 18 (20) 22 oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 18 (20) 22 oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 44 (48) 52 s.

20. krs ja joka toinen kerros tästä eteenpäin: neulo oikein koko krs.

21. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 16 (18) 20 oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 16 (18) 20 oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 40 (44) 48 s.

23. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 14 (16) 18 oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 14 (16) 18 oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 36 (40) 44 s.

Koko S:

25. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 12 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 12 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 32 s.

27. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, * 2 s oikein, 2 s yhteen* 7 kertaa, 1 s oikein = 24 s.

29. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, *2 s oikein, 2 s yhteen* 5 kertaa, 1 s oikein = 18 s.

30. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 3 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 3 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 14 s.

31. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 10 s.

Koko M:

25. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 14 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 14 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 36 s.

27. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 12 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 12 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 32 s.

29. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, * 2 s oikein, 2 s yhteen* 7 kertaa, 1 s oikein = 24 s.

30. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, *2 s oikein, 2 s yhteen* 5 kertaa, 1 s oikein = 18 s.

31. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 3 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 3 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 14 s.

32. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 10 s.

Koko L:

25. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 16 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 16 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 40 s.

27. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 14 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 14 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 36 s.

29. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 12 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 12 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 32 s.

30. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, * 2 s oikein, 2 s yhteen* 7 kertaa, 1 s oikein = 24 s.

31. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, *2 s oikein, 2 s yhteen* 5 kertaa, 1 s oikein = 18 s.

32. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 3 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 3 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 14 s.

33. krs: 1 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein, 2 s yhteen, 2 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein, 2 s yhteen, 1 s oikein = 10 s.

Katkaise lanka niin, että sinulle jää 30 cm, pujota lanka parsinneulaan ja pujota neula jäljellä olevien silmukoiden läpi, kiristä ja päättele lanka.

Peukalon yläosa:

Nosta apulangalle siirretyt 19 (21) 23 s sukkapuikoille ja neulo yksi kerros oikein. Pöimikerroksen lopussa 3 s peukalon sisäpuolelta niin, että suljet reiän ja sinulla on 22 (24) 26 s. Neulo 16 (18) 20 krs tai kunnes peukalon pituus on puolivälissä sen henkilön peukalonkynttä, jolle lapaset on tarkoitettu.

Sen jälkeen:

1. krs:

Koko S: 1 s oikein *1 s oikein, 2 s yhteen*, toista *–* viimeiseen s:aan asti, 1 s oikein = 15 s.

Koko M: 1 s oikein *1 s oikein, 2 s yhteen*, toista *–* kerros loppuun = 16 s.

Koko L: *2 s yhteen, 1 s oikein*, toista *–* viimeiseen 2 s:aan asti, 2 s yhteen = 17 s.

2. krs: neulo oikein.

3. krs:

Koko S: *1 s oikein, 2 s yhteen*, toista *–* kerros loppuun = 10 s.

Koko M: *1 s oikein, 2 s yhteen*, toista *–* viimeiseen s:aan asti, 1 s oikein = 11 s.

Koko L: *2 s yhteen, 1 s oikein*, toista *–* viimeiseen 2 s:aan asti, 2 s yhteen = 11 s.

4 krs: neulo oikein.

5. krs:

Koko S: *1 s oikein, 2 s yhteen*, toista *–* viimeiseen s:aan asti, 1 s oikein = 7 s.

Koot M ja L: *2 s yhteen, 1 s oikein*, toista *–* viimeiseen 2 s:aan asti, 2 s yhteen = 7 s.

Katkaise lanka niin, että sinulle jää 30 cm, pujota lanka parsinneulaan ja pujota neula jäljellä olevien 7 silmukan läpi, kiristä ja päättele lanka.

Neulo toinen lapanen samalla tavalla.