

Järbo
GARN

DIY
by Panduro



91752

GARNKVALITET
 MASKETÆTHED
 GARNALTERNATIV
 STØRRELSE
 HØJDE
 GARNFORBRUG
 RUNDPIND
 TILBEHØR
 DESIGN & TEKST
 OVERSÆTTELSE

REFLEKSSTRIBET PANDEBÅND

Reflex (61% Uld "Superwash", 26% Polyamid, 13% Reflexgarn. Nøgler Ca 64 m = 50 g)

Ca 22 m x 23 omg mønsterstrikt (ikke strakt-) med pind 4 = 10 x 10 cm.

Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved skift af garn)

En størrelse. Passer hovedomkreds ca 52-58 cm.

For: Ca 7 cm. **Bag:** Ca 12 cm.

Ca 40 g (grå: fv 34102)

4 mm, 40 cm

Evt. markører

Linda Brodin/Järbo Garn **E-POST** patterns@jarbo.se

Elin Kjems Nissen

GARNOPLYSNING Järbo Garn AB **E-POST** info@jarbo.se
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
FOTOMODEL Lina Östling

MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se

TIPS & RÅD

- **For at undgå spørgsmål:** Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
- **Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.**
- **Strik/hækl altid en prøve:** Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER

vr=vrangmasker, arb=arbejdet, m=maske/masker, r=retmaske, p=strikkepind/pinde, sm=sammen/ialt, omg=omgang, dr=drejet

FORKLARING

Mønster:

Omg 1: *1 vr, 2 r*, gentag *-* omg rundt.

Omg 2: Strik vr over vr, r over r. Gentag omg 2.

Vendemaske - r: Læg garnet foran arb, løft m som om du skulle strikke den vr, til højre p, læg garnet bagom arb og sæt den løftede m tilbage på venstre p = vendemasken.

Strik vendemaskerne sammen: Når vendemaskerne strikkes, løfter du omslaget op (garnet som lægges rundt om vendemasken) på venstre pind og strik vendemasken sammen med omslaget.

Aflukning: Du kan maske af som sædvanligt, i r/mønster, eller for en pænere og mere strækbar kant kan du lave en elastisk afmaskning: Strik m efter mønster. Strik 2 m, sæt dem tilbage på venstre pind og strik dem sammen til 1 m. Er den sidste m strikket ret, strikkes de som 2 r dr sm. Er den sidste m strikket vr, sættes de tilbage med garnet foran arb og strikkes som 2 vr sm.

PANDEBÅND

Slå 84 m op på rundpind 4 mm. Samles til en ring og strikkes rundt i mønster til arb måler 6½ cm.

1.m på omg (1 vr) = midt bag. Sæt en markør ved m midt bag. Samt en markør mellem 28. og 29.m (M1) og en markør mellem 57. og 58. m (M2).

Nu strikkes korte omg med vendemasker (se forklaring):

Omg 1 (retsiden): Strik 28 m i mønster (frem til M1), vendemaske, vend.

Omg 2 (vrangsidens): Strik 55 m i mønster fra vrangsidens (frem til M2), vendemaske, vend.

Omg 3: Strik frem til 1 m før vendemasken på foregående omg, vendemaske, vend.

Omg 4: Som omg 3.

Omg 5-8: Strik frem til 2 m før vendemasken på foregående omg, vendemaske, vend.

Omg 9-10: Som omg 3.

Omg 11 (retsiden): Strik alle 84 m omg rundt i mønster. Glem ikke at samtidigt strikkes vendemaskerne sammen med omslaget (se forklaring).

Luk af, gerne elastisk (se forklaring).

