

Jarbo
GARN®

92367
ALPACKA SOLO
CURLY



92367. ULLIG 80-TALS MAXIVÄST

GARNKVALITET Curly (77% Ull "Superwash". 13% Mohair, 10% Akryl. Nystan ca 100 g = 195 m)

Alpacka solo (100 % Alpacka. Nystan ca 50 g = 167 m)

MASKTÄTHET Ca 12 m x 17 v slätst, 1 tråd Curly + 1 tråd Alpacka Solo på st 7 = 10 x 10 cm

STORLEKAR-DAM XS-S (M-L) XL-XXL

ÖVERVIDD Ca 88 (106) 122 cm

HEL LÄNGD Ca 102 (108) 110 cm

GARNÅTGÅNG Ca 325 (375) 425 g (fg 13504, Curly)

Ca 175 (200) 250 g (fg 29106, Alpacka Solo)

STICKOR 6,5 och 7 mm

RUNDSTICKA 6,5 mm, 80 eller 100 cm

TILLBEHÖR 3 st knappar, diameter ca 2,5-3 cm

FÖRKLARINGAR

Kantmaska (km) = 1:a och sista m stickas rät, alla varv.

Kantmaska (km) framkant = 1:a m på v stickas avig, sista m sticka rät i bakre maskbågen.

Knapphål = maska av 2 m, lägg upp 2 nya m på nästa v.

Rätstickning = alla v stickas med räta m.

Slätstickning = räta m på rätsidan, aviga m på avigsidan.

Öhpt = lyft 1 m, sticka 1 m, dra den lyfta m över den stickade.

BAKSTYCKE

OBS! Hela västen stickas med 1 tråd Curly + 1 tråd Alpacka Solo.

Lägg upp 51 (63) 73) m på st 6,5. Sticka 5 v resår, 1:a v = avigsidan.

V1: km, *1 am, 1 rm* upprepa * - * till 2 m återstår på v, 1 am, km.

V2: km, *1 rm, 1 am* upprepa * - * till 2 m återstår på v, 1 rm, km.

Upprepa v 1 och v 2. Öka 1 m på sista v.

Byt till st 7 och sticka 6 v slätst, *10 (10) 10 v rätst, 18 (20) 22 m slätst* upprepa * - * till arb mäter 97 (101) 107 cm. **OBS!** Vid 82 (86) 90 cm maska av för ärmhål vartannat v, 3,2,1,1 (3,3,2,2,1) 4,4,3,2,1m = 38 (42) 46 m kvar på stickan.

När arb mäter 97 (101) 103 cm stickas rätst resten av arb.

Vid 99 (105) 107 cm maska av de mittersta 10 (12) 14 m. Var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 1 m vid halsen.

Maska av axelns 13 (14) 15 m när arb mäter 101 (107) 109 cm.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg upp 25 (31) 36 m på st 6,5 och sticka resår lika bakstycket.

Öka 1 m på sista v. Sticka slätst/rätst lika bakstycket.

Vid 82 (86) 90 cm maska av för ärmhål, lika bakstycket. samtidigt med 1:a minsk för ärmhål, börja minska för snedning framkant.

Sticka till 3 m återstår på v, 2 rm tills, km. Upprepa minsk med 3 v mellanrum totalt 6(7)8 ggr. 13 (14) 15 m återstår på v, som maskas av när arb mäter 101 (107) 109 cm.

Samma längd som bakstycket.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framstycke, men spegelvänt.

Snedning framkant: km, öhpt i början på v.

MONTERING

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar, låt torka. Sy ihop axlarna.

Plocka upp m, från rätsidan, längs framkanter och nacke med rundst 6,5. 1 m i varje varv/maska, hoppa över var 6:e varv/maska.

Maskantalet ska vara delbart med 2 + 1 m.

Nästa v = avigsidan: km, *1 am, 1 rm* upprepa * - * till 2 m återstår på v, 1 am, km

Nästa v från rätsidan, placera in 3 knapphål på höger framkant. det översta där man börjar minska för snedning framkant, de övriga

med 10 m mellanrum.

Knapphål: maska av 2 m, lägg upp 2 nya m på nästa v.

Sticka ytterligare 2 v resår (totalt 5 v resår) Maska av alla m på ett varv från rätsidan, rm på rm, am på am. Plocka upp maskor runt ärmhål, från rätsidan med st 6,5, 1 m / v, hoppa över vart 6:e v.

Sticka resår, 1 rm, 1 am, i 3 varv. Maska av alla maskor.

Sy ihop sidsömmar + resårkant runt ärmhål.

Sy i knappar och fäst alla trådar.

Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fast maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm