



Dreamy neckwarmer

DREAMY NECKWARMER

Design: Tove Lindtein – #Lindteinstrikk for Knitnorway

”Säsongens IT-plagg! En härligt mjuk hals och strukturstickad framtill, med hög hals som viks dubbelt.”

GARN

Knitnorway Deilig (36 % babyalpaca, 30 % merinoull, 34 % polyamid, 50 g / 130 m)

STORLEKAR

S/M (L/XL)

PLAGGETS MÅTT

Bredd bakstycket: ca. 36 (41) cm

Hel längd bakstycket: ca. 38 (40) cm

Hel längd framstycket: ca. 33 (35) cm

GARNÅTGÅNG

Natur (nr. 1700) 150 (150) g

STICKOR

Rundsticka 80 cm nr. 5,5

Rundsticka 40 cm nr. 4, 5

STICKFASTHET

13 m slätstickning på stickor nr. 5,5 = 10 cm

Kontrollera stickfastheten! Stämmer den inte måste du byta storlek på stickorna. Om du stickar fast och får fler maskor på 10 cm, byt till tjockare stickor. Stickar du löst och får färre maskor på 10 cm, byt till tunnare stickor.

FÖRKORTNINGAR

arb = arbetet, ggr = gånger, r = rätt, av = avigt, m = maska, v = varv, st = stickor

TEKNIK

Slätstickning:

Sticka rm från rätsidan och am från avigsidan.

Mosstickning:

1:a varvet: Sticka (1 rm, 1 am) upprepa hela varvet ut.

2:a varvet: Sticka am över rm och rm över am.

Upprepa 2:a varvet.

Kort beskrivning av arbetet:

Varje del stickas fram och tillbaka, med mönster på framstycket och slätstickning på bakstycket. Delarna sys ihop på axlarna och halsen stickas runt i slutet.

OBS! Det är fler maskor på framstycket än på bakstycket eftersom flätorna drar ihop arbetet lite.

FRAMSTYCKET

Lägg upp 51 (57) m på rundst nr. 5,5. Framstycket stickas fram och tillbaka. Sticka 2 v och börja med mönstret enligt diagrammet för framstycket från avigsidan (så att jämna varv på mönstret stickas från rätsidan).

Sticka så här: Sticka 4 m mosstickning, 2 (5) m slätstickning, diagram för framstycke över 39 m, 2 (5) m slätstickning och 4 m mosstickning. Fortsätt enligt denna indelning tills framstycket mäter ca. 27 (29) cm.

Maska av de mittersta 17 (19) m för halsen och sticka färdigt varje sida för sig. Fortsätt att maska av på vart annat v mot halsen 2 m 1 gång och 1 m 3 ggr = 12 (14) m kvar till axeln. Sticka tills framstycket mäter 33 (35) cm och maska av resåren. Sticka andra sidan på samma sätt.

BAKSTYCKET

Lägg upp 47 (53) m på rundst nr. 5,5. Bakstycket stickas fram och tillbaka. Sticka 3 v med rm. Fortsätt i slätstickning, men de första 4 m och de sista 4 m på varvet stickas i mosstickning under hela arbetet. Sticka tills bakstycket mäter 36 (38) cm.

Maska av de mittersta 19 (21) m och sticka färdigt varje axel för sig. Maska av 2 m mot halsen på nästa v = 12 (14) m kvar till axeln. Avmaska elastiskt när bakstycket mäter 38 (40) cm. Sticka andra sidan på samma sätt.

MONTERING

Sy ihop axlarna från rätsidan med maskstygn. Se till att du syr elastisk.

HÖG HALS

Halsen stickas runt från rätsidan. Börja vid en axelsöm och plocka upp 68 (72) m runt halsen med liten rundst nr. 4,5. Sätt ett märke mellan början och slutet av varvet. Sticka 22 (24) cm resår med 2 rm och 2 am.

Maska av resår med rm över rm och am över am.

Fäst lösa trådar.

DREAMY NECKWARMER

Symbolförklaring:

☐ = rm från rätsidan, am från avigsidan

⊗ = am från rätsidan, rm från avigsidan


● = 1 bubbla: Sticka 4 m i 1 m genom att sticka växelvis genom främre och bakre m-båge totalt 4 ggr.
Sticka 4 v slätstickning fram och tillbaka över dessa 4 m. Lyft sedan den 2:a m på höger sticka över 1:a m, lyft sedan den 3:e m över 1:a m, sedan den 4:e m över 1:a m = 1 m kvar

▤ = sätt 1 m på hjälpstickan framför arbetet, sticka 1 am, sticka 1 rm från hjälpstickan

▥ = sätt 1 m på hjälpstickan bakom arbetet, sticka 1 rm, sticka am från hjälpstickan

▧ = sätt 4 m på hjälpstickan framför arbetet, sticka 4 rm, sticka 4 rm från hjälpstickan

Diagram för framstycket



sticka 1 gång mitt på framstycket

