



Chunky comfy cardigan

COMFY CHUNKY CARDIGAN

Design: Tove Lindtein – #Lindteinstrikk för Knitnorway

GARN

Knitnorway Deilig (36 % babyalpaca, 30 % merinoull, 34 % polyamid, 50 g / 130 m)

STORLEKAR

(XS) S (M) L (XL)

PLAGGETS MÅTT

Vidd upptill: (98) 108 (116) 125 (134) cm

Hel längd: ca (54) 55 (57) 60 (61) cm

Ärmlängd: ca 45 cm, eller önskad längd

GARNÅTGÅNG

Färg 1: Marinblå nr 1930, (200) 200 (200) 250 (300) g

Färg 2: Ljusgrå nr 1907, (150) 150 (200) 250 (300) g

Färg 3: Naturvit nr 1700, (100) 100 (150) 150 (150) g

FÖRSLAG PÅ STICKOR

Rundsticka 80 nr 7 och 10

Rundsticka 40 cm nr 10

Strumpstickor nr 7

MASKTÄTHET

9 m slätstickning på sticka nr 10 med dubbel tråd = 10 cm Kontrollera masktätheten!

Stämmer den inte måste du byta stickor. Stickar du fastare, använd grövre stickor. Stickar du lösare, använd tunnare stickor.

FÖRKORTNINGAR

rm = rät maska, am = avig maska, m = maska

TEKNIKER

Slätstickning: Sticka räta på rätsidan och aviga på avigsidan.

TIPS! TRÅDBYTE

(om du tycker att det är besvärligt att fästa trådar)

När du ska byta färg, kan du sticka änden på den gamla tråden med den nya färgen. Lägg tråden som ska stickas med bakom fingret och sticka ihop trådarna ca 4–6 m. Lämna alltid 12–15 cm av tråden som du stickar in tillsammans med den nya tråden. Därmed slipper du fästa trådarna.

Kort beskrivning av arbetet

Bålen stickas fram och tillbaka på rundsticka, nedifrån och upp. Hela koftan stickas med dubbel tråd.

Arbetet delas upp vid ärmhålen, och framstyckena och bakstycket

stickas sedan klart fram och tillbaka var för sig. Avmaskning för halsringningen på framstyckena. Axlarna sys ihop. Ärmarna stickas runt på rundsticka och sys fast på slutet.

BÅL

Sticka fram och tillbaka. Lägg upp (89) 97 (105) 113 (121) m på rundsticka nr 7 med dubbel tråd i färg 1. Sticka 4 cm resår med 1 rm och 1 am. Byt till rundsticka nr 10 och sätt en markör på varje sida med (45) 49 (53) 57 (61) m till bakstycket och (22) 24 (26) 28 (30) m till framstyckena. Fortsätt med slätstickning och sticka tills arbetet mäter 10 cm i alla storlekar. Sticka sedan ränder enligt diagrammet och sticka därefter resten av arbetet med färg 2. *Samtidigt* när arbetet mäter (33) 34 (35) 36 (37) cm delas det upp vid markörerna på varje sida för att skapa ärmhål. Fram- och bakstycken stickas klart var för sig.

BAKSTYCKET

= (45) 49 (53) 57 (61) m. Fortsätt med slätstickning och ränder enligt diagrammet. Sticka tills arbetet mäter (54) 55 (57) 60 (61) cm och maska av elastiskt.

HÖGER FRAMSTYCKE

= (22) 24 (26) 28 (30) m. Sticka ränder så som på bakstycket tills arbetet mäter (48) 49 (51) 54 (55) cm. Maska av (4) 4 (4) 5 (5) m till hals. Maska av 1 m mot halsen genom att sticka ihop 2 rm vartannat varv totalt 3 gånger = (15) 17 (19) 20 (22) m kvar till axel. Maska av elastiskt när arbetet mäter (54) 55 (57) 60 (61) cm.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Sticka som höger framstycke, men motsatt sida.

ÄRMAR

Sticka runt. Lägg upp (20) 20 (22) 24 (26) m på strumpsticka nr 7 med dubbel tråd i färg 1. Sticka 5 cm resår med 1 rm och 1 am. Byt till liten rundsticka nr 10 och sätt en markör mellan varvets start och slut. Sticka sedan slätstickning enligt diagrammet och öka samtidigt på första varvet jämnt fördelat på stickan till (40) 40 (42) 44 (44) m. Sticka tills ärmen mäter 45 cm, eller önskad längd. Maska av elastiskt.

Sticka ytterligare en ärm på samma sätt.

MONTERING

Fäst lösa trådar. Lämna de mittersta (15) 15 (15) 17 (17) m på bakstycket för hals = (15) 17 (19) 20 (22) m till axel. Sy ihop axlarna från rätsidan med maskstyg. Se upp så att du inte syr ihop dem för stramt. Sy på ärmarna från avigsidan.



