

DIY
by Panduro



Q 99557

Virkkattu kassi Sunburst-neliöistä

Langanmenekki

Vuori ja sangat, 330002 Panduro Cotton 8/4 -lankaa, luonnonvärinen, 150 g.
Pohja ja neliöiden yhdistäminen, 330017 Panduro Cotton 8/4 -lankaa, vihreä, 35 g.
Sunburst-neliöt: 330088 Panduro Cotton 8/4 -lankaa, oranssinkeltainen, 10 g, 330009 Panduro Cotton 8/4 -lankaa, vaaleanpunainen, 10 g, 330022 Panduro Cotton 8/4 -lankaa, viininpunainen, 10 g, 330014 Panduro Cotton 8/4 -lankaa, vaaleansininen, 10 g, 330010 Panduro Cotton 8/4 -lankaa, violetti, 10 g, 330052 Panduro Cotton 8/4 -lankaa, mintunvihreä, 10 g.

Lisäksi tarvitaan

3 mm:n virkkuukoukku, silmäneula lankojen päättelyyn, sakset ja tupsutyökalu.

Lyhenteet

s = silmukka
kjs = ketjusilmukka
ps = piilosilmukka
ks = kiinteä silmukka
kjs = ketjusilmukka
p = pylvä

Virkkuutiheys

21 pylvästä x 12 kerrosta = noin 10 x 10 cm

Kunkin kerroksen ensimmäiseksi pylväksi virkataan 3 kjs. Päätä jokainen kerros virkkaamalla yksi ps kerroksen ensimmäiseen silmukkaan.

Sunburst-neliö: Aloita tekemällä aloituslenkki eli ns. taikarengas.

1. krs: Virkkaa 3 kjs, jotka muodostavat ensimmäisen pylvään, ja virkkaa sitten 15 pylvästä aloituslenkkiin. Päätä kerros virkkaamalla yksi ps ensimmäisen pylvään päähän. Kiristä aloituslenkki ja vaihda väriä. Jätä lankaan 25 cm:n pätkä päättelyä varten.

2. krs: Seuraavaksi virkataan kahden pylvään kimppuja. Se tapahtuu virkkaamalla 2 pylvästä normaalisti mutta vetämällä lanka viimeisen silmukan läpi vasta kun molemmat pylvää on virkattu. Lopputulos on

viehättävän siro ja muistuttaa kukan terälehteä. Virkkaa 16 pylväskimppua ja jokaisen kimpun väliin 1 kjs. Vaihda väriä.

3. krs: Tämä kerros muistuttaa edellistä, mutta nyt edellisen kerroksen ketjusilmukakaariin virkataan 3 pylvään pylväskimppuja, eli lanka vedetään viimeisten silmukoiden läpi vasta kun koukulla on 3 silmukkaa. Virkkaa *1 pylväskimppu, 1 kjs*, toista *-* 3 kertaa ja virkkaa vielä 1 kjs (kulmaksi). Toista 3 kertaa, jotta saisit virkattua neliön kaikki sivut (yhteensä 16 pylväskimppua). Vaihda väriä. Langanpäät kannattaa päätellä jättämällä ne virkattujen silmukoiden alle.

4. krs: Tämä kerros muistuttaa edellistä, eli edellisen kerroksen ketjusilmukakaariin virkataan 3 pylvään pylväskimppuja. Virkkaa *1 pylväskimppu,

1 kjs*, toista *-* 4 kertaa ja virkkaa vielä 1 kjs (kulmaksi). Tämän kerroksen ensimmäinen pylväskimppu virkataan samaan ketjusilmukkaan kuin edellisen kerroksen viimeinen. Kuhunkin kulmaan virkataan kaksi pylväskimppua, jotta työstä tulisi nelikulmainen. Toista 3 kertaa, jotta saisit virkattua neliön kaikki sivut (yhteensä 20 pylväskimppua). Vaihda väriä.

5. krs: Virkkaa *3 p, 1 kjs*, toista *-* 5 kertaa ja virkkaa vielä 1 kjs (kulmaksi). Toista 3 kertaa, jotta saisit virkattua neliön kaikki sivut. Aloita aina kulman ketjusilmukasta, jotta neliömäinen muoto säilyisi. (Huomaa, että tällä kerroksella EI virkata pylväskimppuja vaan aina 3 tavallista pylvästä). Vaihda väriä.

6. krs: Virkkaa *3 p pylväskimpun väliin*, toista *-* 6 kertaa ja virkkaa vielä 2 kjs (kulmaksi). Toista 3 kertaa, jotta saisit virkattua neliön kaikki sivut. Aloita aina kulman ketjusilmukasta. Vaihda väriä.

7. krs: Virkkaa *3 p pylväiden väliin*, toista *-* 7 kertaa ja virkkaa vielä 1 kjs (kulmaksi). Toista 3 kertaa, jotta saisit virkattua neliön kaikki sivut. Aloita aina kulman ketjusilmukasta. Tällä värillä virkataan kaikkien neliöiden reunat. Päättele mahdolliset langanpäät. Kostuta neliöt ja silitä ne. Tee vielä 3 samanlaista neliötä. Tässä kassissa on käytetty seitsemää väriä samassa järjestyksessä, mutta vaihdeltu aloitusväriä, jotta neliöistä on saatu erilaisia. Valitse neliöiden reunoihin ja kassin pohjaan sama väri. Tässä on käytetty vihreää lankaa.

Soikea pohja, sisäpuoli (vuori)

Aloita tekemällä aloituslenkki eli ns. taikarengas.

1. krs: Virkkaa 12 ks aloituslenkkiin.

2. krs: 2 ks jokaiseen silmukkaan.

3. krs: *1 p ensimmäiseen 11 s:aan, 6 p seuraavaan s:aan*, toista *-* 1 kerran.

4. krs: *1 p ensimmäiseen 11 s:aan, 2 p seuraaviin 6 s:aan*, toista *-* 1 kerran.

5. krs: (1 p ensimmäiseen 11 s:aan, *2 p seuraavaan s:aan, 1 p seuraavaan s:aan*, toista *-* 5 kertaa). Toista () 1 kerran.

6. krs: (1 p ensimmäiseen 11 s:aan, *2 p seuraavaan s:aan, 1 p seuraaviin 2 s:aan*, toista *-* 5 kertaa). Toista () 1 kerran.

7. krs: (1 p ensimmäiseen 11 s:aan, *2 p seuraavaan s:aan, 1 p seuraaviin 3 s:aan*, toista *-* 5 kertaa). Toista () 1 kerran.

8. krs: (1 p ensimmäiseen 16 s:aan, *2 p seuraavaan s:aan, 1 p seuraaviin 4 s:aan*, toista *-* 4 kertaa). Toista () 1 kerran.

9. krs: (1 p ensimmäiseen 16 s:aan, *2 p seuraavaan s:aan, 1 p seuraaviin 2 s:aan*, toista *-* 5 kertaa, 1 p seuraaviin 11 s:aan). Toista () 1 kerran.

10. krs: 1 p jokaiseen s:aan koko kerroksen ympäri, 104 s. Kostuta ja silitä työ ennen kuin jatkat.

11. krs: 1 p kunkin s:n etureunaan koko kerroksen ympäri.

12.–28. krs: 1 p jokaiseen s:aan koko kerroksen ympäri, 104 s.

29. krs: Taita vuorin yläreuna kahden kerroksen matkalta kaksin kerroin ja kiinnitä virkkaamalla kerros kiinteitä silmukoita. Tämän kaksin kerroin taitettu osa muodostaa kassin yläreunan. Kassin sulkeva verkko Myös tässä osassa kerroksen ensimmäiseksi pylvääksi virkataan aina 3 kjs, ja jokainen kerros päätetään virkkaamalla yksi ps kerroksen ensimmäiseen silmukkaan.

30.–40. krs: *1 p ensimmäiseen s:aan, 1 kjs, 1 p kolmanteen s:aan, 1 kjs*, toista *-* koko kerroksen ympäri eli yksi p joka toiseen s:aan.

41. krs: 1 p jokaiseen s:aan koko kerroksen ympäri, 104 s.

42. krs: *6 p koukusta katsottuna kolmanteen s:aan, 1 ks siitä kolmanteen s:aan* (näin syntyy kaareva reunuus), toista *-* koko kerroksen ympäri. Päättele lanka. Kostuta ja silitä vuori. Nyöri Virkkaa ketjusilmukaketjua, kunnes nyörin pituus on 60 cm. Tee tupsutyökälulla kaksi halkaisijaltaan 2,5 cm:n tupsua.

Sangat

1. krs: Virkkaa 12 kjs ja sulje renkaaksi yhdellä ps:lla.

2.–33. krs: Virkkaa joka kerroksella 12 p. Tee samalla tavalla toinen sanko. Kostuta ja silitä sangat.

Soikea pohja, ulkopuoli: Virkkaa soikea pohja samavärisestä langasta kuin Sunburst-neliöiden reunat. Tässä on käytetty vihreää lankaa.

Tee aloituslenkki eli ns. taikarengas ja virkkaa kerrokset 1–10 sisäpohjan kuvauksen mukaisesti. Kostuta ja silitä työ.

Kokoaminen

Yhdistä kaikki neljä Sunburst-neliötä jonoksi kiinteillä silmukoilla. Virkkaa neliöt kiinni vuorin ulkopuolelle, yksi ks kuhunkin s:aan koko alareunan ympäri ja yläreunassa kaksi kerrosta vuorin taitetun yläreunan alapuolelle, jotta kaksin kerroin oleva yläreuna jäisi näkyviin Sunburst-neliöiden yläpuolelle. Virkkaa kiinni Sunburst-neliöiden välinen viimeinen avoin sauma ja virkkaa samalla vielä yksi kerros kiinteitä silmukoita neliöiden yläreunaan. Käytä soikeaa pohjaa mallina ja samankokoinen soikea pala tyhjistä pahvilaatikosta tai vaikkapa muovisen jätelörasian kannesta. Tukipala asetetaan sisä- ja ulkopohjan väliin tekemään kassin pohjasta tukeva. Virkkaa ulompi pohjakappale kiinni Sunburst-neliöiden alareunaan kiinteillä silmukoilla. Kun olet virkannut kerroksen puoliväliin asti, aseta pahvi- tai muovoisiko pohjakappaleiden väliin ja virkkaa kerros loppuun niin. Pujota nyöri verkon reunaan neljä kerrosta kaarevan reunuksen alapuolelle. Ompele tupsut kiinni nyörin päihin. Ompele kassin sangat kiinni kassin yläreunaan soikion pitkille sivuille.