



DIY  
by Panduro



Q 99612



# Valkoinen juhlatoppi

## Lanka

Panduro Merino Mix (52% villaa, 48% akryyliä, 50 g = 120 m) ja Collection Ligne Noir Lurex (100% polyesteriä, 25 g = 160 m)

## Neuletiheys

Noin 18 s x 26 krs sileää neuletta puikoilla 4,5 mm:n puikoilla = 10 x 10 cm

## Koot

S (M) L (XL)

## Vaateen rinnanympärys

Noin 90 (100) 110 (120) cm

## Vaateen pituus

Noin 62 (62) 62 (62) cm

## Langanmenekki

Noin 100 (125) 125 (150) g, Lurex, väri 02, noin 250 (300) 300 (400) g, Merino Mix, väri Offwhite

## Pyöröpuikot

4,5 mm 100–120 cm (jos et halua neuloa magic loop -tekniikalla, tarvitset myös 4,5 mm 40 cm -pyöröpuikon).

## Tarvikkeet

Silmukkamerkki, ylimääräistä lankaa ja parsinneula (mahd. silmukkapidin)

Tämä juhlatoppi neulotaan ylhäältä alaspäin. Malli sopii sekä aloittelijoille että kokeneille neulojille, sillä siinä käytetään yksinkertaisia tekniikoita. Aloita leveästä päntiestä, joka neulotaan suoraan. Jatka sen jälkeen olkapäiden ympärillä tekemällä lisäyksiä olkapäiden molemmin puolin. Kun olkapäät ovat saavuttaneet ilmoitetun leveyden työ erotetaan, ja etukappale ja takakappale neulotaan erikseen ja viimeistellään i-cord-reunuksella. Sen jälkeen koko työ yhdistetään ja neulotaan suoraan lantiolle asti ja päätetään joustinneuleella.

## Lyhenteet

SM – siirrä silmukkamerkki

o/n – oikea silmukka/nurja silmukka

AM – aseta silmukkamerkki

L1v – vasemmalle kallistuva lisäys. Poimi silmukoiden välinen lanka etukautta vasemmalle puikolle ja neule se takareunasta oikein.

L1o – oikealle kallistuva lisäys. Poimi silmukoiden välinen lanka etukautta vasemmalle puikolle ja neule se etureunasta oikein.

## Kaarroke

Luo 88 s. Yhdistä ne renkaaksi ja varo, että silmukat eivät kierry. Aseta silmukkamerkki kerroksen alkuun. Tämä merkki tulee olemaan takana oikealla olkapäällä.

Neulo sileää neuletta ympäriinsä 4 cm.

Kerros 1: 6 o, AM, 38 o, AM, 6 o, AM, 38 o, SM

Kerros 2: 6 o, SM, L1v, o merkkiin asti, L1o, SM, 6 o, L1v, o kerroksen alkuun asti, L1o, SM

Neulo kerrosta 2, kunnes sinulla on 76 (84) 94 (102) s

merkkien välissä. [yhteensä 164 (180) 208 (216) s]

## Erottaminen

Erota nyt takakappale etukappaleesta:

3 o, aseta seuraavat 82 (90) 104 (108) s silmukkapidikkeelle (tai apulangalle tai ylimääräiselle pyöröpuikolle). Käännä työ, [82 (90) 104 (108) s jäljellä puikolla]

Neulo nyt takakappale edestakaisin:

NURJA KERROS: Pidä lanka työn edessä ja nosta kolme ensimmäistä silmukkaa yksitellen vasemmalta puikolta oikealle puikolle niitä kiertämättä, poista silmukamerkki. Neulo nurjaa neuletta seuraavaan merkkiin asti, poista merkki, 3 n, käännä työ.

OIKEA KERROS: Pidä lanka työn takana ja nosta kolme ensimmäistä silmukkaa yksitellen vasemmalta puikolta oikealle puikolle niitä kiertämättä ja neulo oikeaa neuletta kerroksen loppuun asti.

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes takakappaleen pituus on 18 (22) 25 (27) erotuskohdasta lukien. Aseta takakappaleen silmukat silmukkapidikkeeseen tai apulangalle. Aseta etukappaleen silmukat puikolle.

Neulo 3 o, poista merkki, neulo seuraavaan merkkiin asti, poista merkki, 3 o.

Neulo nyt etukappale edestakaisin:

NURJA KERROS: Pidä lanka työn edessä ja nosta kolme ensimmäistä silmukkaa yksitellen vasemmalta puikolta oikealle puikolle niitä kiertämättä, poista silmukamerkki. Neulo nurjaa neuletta seuraavaan merkkiin asti, poista merkki, 3 n, käännä työ.

OIKEA KERROS: Pidä lanka työn takana ja nosta kolme ensimmäistä silmukkaa yksitellen vasemmalta puikolta oikealle puikolle niitä kiertämättä ja neulo oikeaa neuletta kerroksen loppuun asti.

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes etukappaleen pituus on 18 (21) 23 (25) cm erotuskohdasta lukien. Lopeta nurjaan kerrokseen.

## Etukappaleen ja takakappaleen yhdistäminen

Neulo etukappaleen silmukat oikealta puolelta. Aseta takakappaleen silmukat takaisin puikolle ja neulo ne mukaan. Aseta silmukamerkki kerroksen alkuun. [yhteensä 164 (180) 208 (216) s]

Neulo nyt vartaloa, kunnes työn kokonaispituus on 58 cm niskasta lukien. Neulo 4 cm joustinneuletta: koko kerros 2 o, 2 n.

Päättele kaikki irralliset silmukat. Käytä päättelyyn mielellään suurempaa puikkoa.

Kastele toppi ja aseta se kuivumaan tasaiselle alustalle.

Päättele kaikki langat.

