

*Sy en trendy veske i høstens farger! Våre 50x70 cm stoffbiter er perfekte til mindre prosjekter og du slipper unødige rester. Dekorér gjerne vesken med fine bånd.*

## Stor Veske

Ferdig størrelse: 30x33 cm (ekskl. D-ring og skulderrem).

### Materialforbruk

4 stoffbiter à 50x70 cm (2 til ytterstoffet, 2 til fôret)

Veskerem (304664)

Tekstilmaling rød (222772, til veskerem,

D-ringer (982508)

## Liten Veske

Ferdig størrelse: 25x25 cm (ekskl. skulderrem).

### Materialforbruk

2 stoffbiter à 50x70 cm

Veskerem (304664)

Tekstilmaling syrinlilla (251107) til veskerem

Ca. 45 cm bånd (f.eks. 304095)



Dersom du ønsker å kunne vaske vesken senere, er det viktig å vaske stoffene før du syr. Sikksakk alle kanter før du syr sammen dine utklippte stoffdeler.

Veskeremmene er hvite og laget av bomull og du kan enkelt farge dem med vår tekstilmaling. Klipp først veskeremmene i riktig lengde. På vår lille veske har de målene 30 cm og på den store 40 cm. Pensle tekstilmaling på den ene siden og la tørke. Snu på remmene og mal den andre siden. La tørke. Fikser malingen ved å stryke på begge sider, med et bomullsstoff mellom.

- Mønsterdelene inkluderer 0,5 cm sømmonn. Den strekede linjen markerer hvor du skal sy.
- Klipp ut delene og marker brettepunktene med knappenåler eller ved å tegne med en markeringspenn (981975).
- Brett nederdelen etter brettepunktene. Sy en søm over brettene, tett inntil kanten, da blir det lettere å sy sammen delene senere.
- Sy sammen nederdelene rette mot rette (ikke åpningen), brett ut og press sømmene.
- Sy sammen de andre to nederdelene (fôret), men la det være en liten åpning nederst, for å kunne vrenge dem. Press sømmene.

**Stor veske:** Stor veske: Sy sammen to overdeler (håndtaket) rette mot rette, men la det være en liten åpning øverst på hver side (på begge håndtakene), for å kunne få i D-ringene. La det være åpent nederst. Klipp gjerne små hakk i håndtakets bue, for lettere å kunne brette ut sømmene senere.

Brett ut og press sømmene. Gjør på samme måte med de andre to overdelene.

Lirk på plass D-ringene i hullene på håndtakenes sider.

For å vrangsy sammen delene legger du dem slik: Legg de sydde håndtakene, rette mot rette, på hver sin side av ytterstoffet. Legg så det sydde fôret ovenpå håndtakene, sy, snu alt sammen til retten og press sømmene.

Sy igjen hullet nederst på fôret, press sømmen og stapp det ned i vesken igjen.

Putt veskeremmene inn i de fire D-ringenes åpninger, brett og sy en søm over.

**Liten veske:** Sy sammen to overdeler (håndtaket) rette mot rette, men la det være en liten åpning oppe for å kunne få ned veskeremmen. Sy ikke sammen den nederste delen, fordi du skal kunne vrenge den. Klipp små hakk i håndtakets bue for lettere å kunne brette ut sømmene senere.

Brett ut og press sømmene. Gjør på samme måte med de andre to overdelene.

Putt veskeremmene inn i håndtakenes åpninger og sy igjen.





**Stor veske – Nederdel:**

Brett langs de strekede linjene.

4x (2 til fôr).


Pilene viser i hvilken retning bretten legges.





**Liten veske – Overdel:**

La det være åpent nederst og oppe ved håndtakene.  
Klipp hakk i buen.



**Liten veske – Nederdel:**

Brett langs de strekede linjene.

4x (2 til fôr).

Pilene viser i hvilken retning bretten legges. Midt foran – mot brettet kant

