



S-2235-9



VIKING GARN®

«Gulla»-neuletakki



Suunnittelija: Aimee Vognsen Danielsen

Kuva: Studio Hjelm



S-2235-9



Trend Baby Merino

«Gulla»-neuletakki

2235-9

Koot: 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 **kk****Rinnanympäryys:** 43 - 47 - 50 - 54 - 57 - 61 **cm****Kokonaispituus:** 22 - 24 - 27 - 29 - 32 - 35 **cm****Hihan pituus:** 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 **cm****LANKA:** Trend Baby Merino (100 % erittäin hienoa merinovillaa, superwash), kerä à 50 g.

Beige nro 207: 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 kerää

Puikot ja tarvikkeet: Pyöröpuikot nro 2 ½ ja 3, suos. pituus 40 ja 60 cm.

Sukkapuikot nro 2 ½ ja 3 sekä 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 nappia.

Neuletiheys: 28 s sileää neuletta puikoilla nro 3 = n. 10 cm.**Onnistunut lopputulos edellyttää, että neuletiheys pysyy samana.**

Luo 117 - 127 - 137 - 147 - 157 - 167 s puikoille nro 2 ½.

Reunasilmukat eli krs:n ensimmäinen ja viimeinen s neulotaan aina o. Neulo joustinneuletta 1 o, 1 n tasona, kunnes reunuksen korkeus on n. 3 cm. Vaihda puikkoihin nro 3, aseta takin kummallekin sivulle silmukkamerkki niin, että kumpaankin etukappaleeseen jää 28 - 30 - 33 - 35 - 38 - 40 s ja takakappaleeseen 61 - 67 - 71 - 77 - 81 - 87 s. Neulo mallikuviota I ruutupiirroksen mukaan, kunnes työn pituus on n. 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 cm, ja päättää kainalon keskeltä 9 s (5 s selkäpuolelta ja 4 s etukappaleista). Siirrä työ sivuun ja neulo hihat.

Hihat

Luo 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 s puikoille nro 2 ½. Neulo joustinneuletta 1 o, 1 n pyöröneuleena n. 3 cm. Vaihda puikkoihin nro 3, neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää krs:n aikana silmukoita tasavälein 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 65 s:aan. Aseta silmukkamerkki krs:n alkuun = hihan sisäsaumaan ja toinen merkki krs:n keskimmäiseen silmukkaan = hihan yläpuolen keskikohtaan. Neulo mallikuviota I (laske hihan keskikohtaan merkistä, mistä kohtaa ruutupiirrosta aloitat). Lisää samalla 1 s

hihan sisäsaumassa olevan merkin molemmin puolin noin 5 ½ - 6 ½ - 5 - 5 ½ - 4 ½ - 5 cm:n välein, kunnes hihan pituus on n. 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 cm

ja silmukoita on yhteensä 55 - 57 - 63 - 65 - 69 - 73. Päättää 9 s kainalon keskeltä (= sisäsauman s ja 4 s sen kummaltakin puolelta) ja neulo toinen hiha samalla tavalla.

Kaarroke

Siirrä kaikki kappaleet nron 3 pyöröpuikolle niin, että kummankin kainalon pääteltyjen silmukoiden kohdalla on hiha = 191 - 205 - 227 - 241 - 259 - 277 s. Aseta silmukkamerkki jokaiseen liitoskohtaan = 4 merkkiä. Jatka tasoneuleena mallikuviota I ruutupiirroksen mukaisesti, ja tee samalla raglankavennukset joka toisella krs:lla seuraavasti: Aloita oikeasta etukappaleesta, neulo kunnes jäljellä on 3 s ennen 1. merkkiä, neulo

2 s kiertäen o yht., 2 o, 2 o yht., toista kavennus muiden silmukkamerkkien kohdalla = 8 s kavennettu. Jatka neulomista ja kavennuksia yht. 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 kertaa, kunnes jäljellä on

71 - 77 - 83 - 89 - 91 - 93 s/krs. Vaihda puikkoihin nro 2 ½.

Neulo 1 krs sileää neuletta ja sen jälkeen joustinneuletta 1 o,

1 n

tasoneuleena 6 krs. Päättää neuloen o s oikein ja n s nurin.


Etureunat

Poimi puikolle toisesta reunasta nappilistan silmukat (vasemmasta reunasta tytön neuletakissa ja oikeasta reunasta pojan takissa), noin 16 s jokaista 5:tä cm kohden, ja neulo joustinneuletta 1 o, 1 n tasona 2 cm. Päättää neuloen o s oikein ja n s nurin. Merkitse paikat 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 napille niin, että alin on noin 1 cm:n päässä alareunasta, ylin noin 1 cm:n päässä yläreunasta ja loput tasaisin välein. Neulo toinen etureuna samalla tavalla, mutta tee napinlävet 1 cm:n välein. Napinlävet tehdään neulomalla 2 o yht, 1 langankierto. Päättää neuloen löyhästi o s oikein ja n s nurin.

Kokoaminen

Neulo tai silmukoi kainalot kiinni. Kiinnitä napit. Päättelö kaikki langat siististi nurjalle puolelle.

Mallikuvio I



□ = oikealla puolella oikein, nurjalla nurin

◻ = oikealla puolella nurin, nurjalla oikein