



S-1711-20



VIKING GARN®

«Pipo, kauluri ja lapaset»





S-1711-20



Viking Reflex

Pipo, kauluri ja lapaset 1711-20

LANKAVAIHTOEHDOT: Viking Reflex (15 % heijastavaa kuitua, 51 % villaa, 34 % polyesteriä), Viking Sportsragg (60 % villaa, 20 % nailonia, 20 % akryyliä), Viking Storm (40 % superfine-alkakkaa, 40 % merinovillaa, 20 % nailonia), Viking Superwash (100 % villaa, superwash), kerä à 50 g.

PIPO

Valkoinen nro 400: 2 - 2 - 2 kerää
Sininen nro 425: 2 - 2 - 3 kerää

KAULURI

Valkoinen nro 400: 2 - 2 - 3 - 3 kerää
Sininen nro 425: 2 - 2 - 2 - 2 kerää

LAPASET

Valkoinen nro 400: 2 - 2 kerää
Sininen nro 425: 2 - 2 kerää

Puikot ja tarvikkeet: Pyörö- ja sukka puikot nro 3 ja 3 ½ + virkkuukoukku 3 mm.

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta puikoilla nro 3 ½ = n. 10 cm.
Onnistunut lopputulos edellyttää, että neuletiheys pysyy samana.

PIPO

Koot: 2/4 - 6/8 - 10/12 v Luo valkoisella 84 - 96 - 108 s puikoille nro 3 ja neulo joustinneuletta 2 o, 2 n pyöröneuleena n. 10 - 11 - 12 cm. Vaihda siniseen lankaan ja puikkoihin nro ½, ja neulo sileää neuletta. Kun pipon korkeus on n. 20 - 22 - 24 cm (resorista mitattuna), tee kärkekavennukset seuraavasti: *Neulo 2 o, 2 o yht.*. Toista *-* kerros loppuun. Neulo 1 krs kaventamatta. Neulo seuraava krs: *1 o, 2 o yht.*. Toista *-* kerros loppuun. Neulo 1 krs. Neulo koko krs 2 o yht. Neulo 1 krs ja toista kavennukset. Jäljellä on nyt 11 - 12 - 14 s. Katkaise lanka ja vedä se loppujen silmukoiden läpi, kiristä hiukan ja päätele langanpää nurjalle puolelle.

Tee iso tupsu, jossa on molempia värejä, ja kiinnitä se pipon kärkeen.

KAULURI

Koot: 1-2 v - 4 - 6 - 8 v Luo valkoisella 74 - 82 - 82 - 90 s puikoille nro 3 ja neulo joustinneuletta 2 o, 2 n edestakaisin n. 2 cm. Vaihda puikkoihin nro 3 ½ ja neulo 10 krs sileää neuletta edestakaisin, siirrä työ syrjään ja neulo toinen samanlainen kappale (= etu- ja takakappaleet). Aloita takakappaleesta ja jatka valkoisella sileää neuletta suljettuna neuleena seuraavasti: Neulo sileää neuletta aiempiin 74 - 82 - 82 - 90 s:aan (asetta silmukkamerkki). Luo valkoisella 40 - 40 - 48 - 48 uutta s krs:n loppuun (asetta merkki), neulo sileää neuletta aiempiin 74 - 82 - 82 - 90 s:aan (asetta merkki) ja luo lopuksi 40 - 40 - 48 - 48 uutta s (asetta merkki) = 228 - 244 - 260 - 276 s/krs. Jatka sileää neuletta suljettuna neuleena ja tee **samalla** raglankavennukset kaikkien 4 merkin kohdalla

seuraavasti: Neulo 2 s:n päähän merkistä. Nosta seuraava s neulomatta. Neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli. Neulo 2 o yht. Toista kavennus jokaisen merkin kohdalla.

Tee kavennukset samaan tapaan kaikkien 4 merkin kohdalla joka toisella krs:lla, kunnes jäljellä on 76 - 84 - 84 - 92 s ja raglankavennuksia on yhteensä 19 - 20 - 22 - 23. Vaihda puikkoihin nro 3 ja siniseen lankaan. Neulo 2 krs sileää neuletta ja **sen jälkeen** joustinneuletta 2 o, 2 n suljettuna neuleena n. 14 - 17 - 20 - 22 cm. Päättä neuloen o s oikein ja n s nurin.

Kokoaminen

Aloita takakappaleesta ja virkkaa valkoisesta langasta 3 mm:n koukulla 1 krs ks edeten resorista sivureunan 40 - 40 - 48 - 48 s:aan ja etukappaleen resoriin = 64 - 64 - 72 - 72 ks.

LAPASET

Koot: 2/6 - 8/12 v Luo valkoisella 32 - 36 s puikoille nro 3 ja neulo joustinneuletta 2 o, 2 n suljettuna neuleena n. 12 - 15 cm. Vaihda siniseen lankaan ja puikkoihin nro 3 ½, neulo sileää neuletta ja aseta silmukkamerkki kummallekin sivulle niin, että molemmille puolille jää 16 - 18 s. Kun työn pituus on n. 1 cm resorista, tee peukalokiilan lisäykset seuraavasti: Aloita sivumerkin kohdalta ja neulo 1 - 1 o. Lisää 1 s seuraavaan s:aan. Neulo 1 o ja lisää tähän s:aan 1 s = lisätty 2 s. Neulo suljettuna neuleena joustinneuletta ja jatka **samalla** kiilan lisäyksiä joka 3. krs:lla 2 - 3 kertaa (neulo lopuksi 2 krs ilman lisäyksiä). Kiilassa on nyt 5 - 7 s. Siirrä silmukat apulangalle. Luo niiden taakse 5 - 7 s ja jatka sileää neuletta. Kerroksella on nyt 36 - 42 s. Kun työ on n. 7 - 8 cm:n pituinen (tai halutun pituinen) mitattuna syrjään siirretyistä silmukoista, tee kärkekavennukset seuraavasti: *Neulo 4 o, 2 o yht.

*. Toista *-* kerros loppuun. Neulo 2 krs sileää neuletta kaventamatta. *Neulo 3 o, 2 o yht.*. Toista *-* kerros loppuun. Neulo 1 krs sileää neuletta kaventamatta. Jatka kavennuksia, **mutta** jätä kavennusten väliin 1 s vähemmän ja neulo kerrosten väliin aina 1 krs sileää neuletta, kunnes jäljellä on 12 - 14 s. Katkaise lanka ja vedä se loppujen silmukoiden läpi, kiristä hiukan ja päätele langanpää nurjalle puolelle.

Peukalo

Siirrä s:t apulangalta puikolle nro 3 ½. Poimi sinisellä 1 s kummaltakin sivulta ja 5 - 7 s luotujen s:den yläpuolelta = 12 - 16 s. Neulo sileää neuletta, kunnes peukalo on 4 - 5 cm:n pituinen (tai halutun pituinen). Tee sitten kavennukset seuraavasti: *Neulo 2 o, 2 o yht.*. Toista *-* kerros loppuun. Neulo 2 krs kaventamatta. Jatka kavennuksia, **mutta** jätä kavennusten väliin 1 s vähemmän, kunnes jäljellä on 6 - 8 s. Katkaise lanka ja vedä se loppujen silmukoiden läpi, kiristä hiukan ja päätele langanpää nurjalle puolelle.

Vasemman käden lapanen neulotaan samaan tapaan, mutta peukalokiilan kavennukset aloitetaan 14 - 16 s:n jälkeen.